Stemmekommandoer til iOS stemmekontrol

Med den nye iOS 13 er det nu muligt at styre sin enhed ved hjælp af stemmen. Man kan næsten gøre alt, som man kan ved at bruge sine hænder til at styre med. Her følger et udvalg af de mest brugte stemmekommandoer. Hvis du oplever at du mangler nogle kommandoer, henvises til den komplette liste over stemmekommandoer.

Indhold

Navigere på iPaden 2

Tale til tekst 3

Overliggere 4

Basis bevægelser 5

Avancerede bevægelser 6

Flytte cursor i teksten (Move) 7

Markering af tekst (Select) 8

Slet tekst (Delete) 9

Redigere tekst 10


Kommandoer der styrer funktioner i din enhed 11

Navigere på iPaden

Hvordan du åbner forskellige sider og apps, og styrer menuer og lister.

Stemme Kommando (Det du siger højt)	Action (Hvad der sker når du siger kommando)
Open App Switcher	Åbner siden hvor du kan skifte mellem åbne apps
Open Control Center	Åbner control center, hvor du kan lave diverse indstillinger
Open Notification Center	Åbner Meddelelsescenter, hvor du kan se de meddelelser du har modtaget.
Open Spotlight	Åbner Spotlight fra enhver side. Her kan man bl.a. søge en app frem eller åbne en af de foreslåede apps.
Open Siri	Åbner Siri fra enhver side
Open {app navn}	Åbner den ønskede app fra enhver side. F.eks: ”Open indstillinger”, ”Open mail”, ”Open Facebook”, ”Open Mobile Pay” mm.
Tap {number}	Trykker på det valgte nummer der er vist på skærmen (samme som ”{Number}”)
Choose {number}	Markerer det valgte nummer der er vist på skærmen
{Number}	Trykker på det valgte nummer der er vist på skærmen (samme som ”Tap {number}”)
Show me what to say	Viser muligheder for hvilke kommandoer du kan sige
Go to sleep	Sætter stemmekontrol på pause
Wake Up	Starter stemmekontrol der er sat på pause

Tale til tekst

Start altid med at sige kommandoen: ”**Command mode**”. Dette slukker for den engelske diktering. Stemmekontrol og tale til tekst fungerer kun på engelsk. Du skal derfor bruge den indebyggede diktation i keyboardet, når du skal indtalte din tekst. Når du skal skrive noget, skal du derfor kigge efter mikrofonsymbolet:  på dit tastatur. Vælg det nummer symbolet har, og start at indtale teksten på dansk. Når du er færdig med at tale din tekst, skal du sige nummeret ud for keyboardsymbolet:  Nu kan du risikere at den skriver et enkelt ord eller flere på engelsk, som du så skal huske at slette bagefter ved at sige: ”delete previous word”, eller ”delete previous (antal) words”

Stemme Kommando (Det du siger højt)	**Action (Hvad der sker når du siger kommando)**
Command mode	Slukker for den engelske talegendendelse
Dictation mode	Tænder for den engelske talegenkendelse
{phrase} emoji	Indsætter den ønskede emoji i et tekstfelt. Det kan være svært at finde navnet på den rigtige emoji, så det kan anbefales at bruge emoji tastaturet i stedet for.
Insert date	Indsætter dags dato i et tekstfelt
Enter that	Trykker på entertasten (kan bruges til at sende en sms, når du har indtastet et søgeemne og vil søge, har skrevet en kommentar på Facebook mm).

Der er også mulighed for at oprette dine egne stemmekommandoer:

Sig stemmekommandoen: ”**Make this speakable**”

1. Nu kan du skrive en engels talekommando under udtryk, f.eks. ”insert my name”
2. Vælg handling, og indsæt tekst.
3. Skriv dit navn, hvor du kan indsætte teksten.
4. Tryk på ”Ny kommando” i øverste venstre hjørne.
5. Tryk til sids på ”Gem”

Nu kan du sige kommandoen: ”Insert my name”, de steder hvor du kan skrive noget.

Dette kan bruges til flere kommandoer som f.eks:

- Mail
- Adresse
- Signatur (til mails eller sms)
- Telefonnummer
- Og mange flere muligheder.

Overliggere

Overliggere markerer de funktioner der er mulige at trykke på, med enten numre, navne eller et net, så det er nemt at identificere de funktioner på skærmen du ønsker at styre med stemmen.

Stemme Kommando (Det du siger højt)	**Action (Hvad der sker når du siger kommando)**
Show numbers	Markerer alle mulige funktioner med et tal
Show numbers continuously	Markerer alle mulige funktioner med et tal, indtil du vælger at skjule dem
Hide numbers	Fjerne tallene fra de mulige funktioner
Show names	Viser navn på mulige funktioner
Show names continuously	Viser navn på mulige funktioner, indtil du vælger at skjule dem
Hide names	Skjuler navne på mulige funktioner
Show grid	Viser et nummereret net på skærmen, som gør det muligt at trykke alle steder på skærmen
Show grid continuously	Viser et nummereret net på skærmen, som gør det muligt at trykke alle steder på skærmen, indtil du vælger at skjule det
Hide grid	Fjerne det nummererede net fra skærmen
Tap {number}	Trykker på det valgte nummer der er vist på skærmen (samme som ”{Number}”)
Choose {number}	Markerer det valgte nummer der er vist på skærmen
{Number}	Trykker på det valgte nummer der er vist på skærmen (samme som ”Tap {number}”)

Basis bevægelser

Her er de kommandoer du kan bruge, som svarer til at du bruger dine fingre til at swipe rundt på skærmen med.

Stemme Kommando (Det du siger højt)	Action (Hvad der sker når du siger kommando)
Swipe down	Swiper ned på siden som om man bruger en finger til at køre ned med
Swipe down {number}	Swiper ned på det ønskede nummer, som om man bruger en finger til at køre ned med (f.eks. når der kan swipes i flere koloner, som i indstillinger)
Swipe up	Swiper op på siden som om man bruger en finger til at køre ned med
Swipe up {number}	Swiper op på det ønskede nummer, som om man bruger en finger til at køre op med (f.eks. når der kan swipes i flere koloner, som i indstillinger)
Swipe left	Swiper til venstre på siden som om man bruger en finger til at køre ned med
Swipe left {number}	Swiper til venstre på det ønskede nummer, som om man bruger en finger til at køre til venstre med
Swipe right	Swiper til højre på siden som om man bruger en finger til at køre til højre med
Swipe right {number}	Swiper til højre på det ønskede nummer, som om man bruger en finger til at køre til højre med
Single Tap	Trykker en gang midt på skærmen
Double Tap	Dobbelt tryk midt på skærmen
Double tap {number}	Dobbelttryk på det ønskede nummer
Long Press	Langt tryk midt på siden
Long Press {number}	Langt tryk på det ønskede nummer
Scroll down	Ruller en lille smule ned på siden
Scroll up	Ruller en lille smule op på siden
Scroll to bottom	Ruller ned til bunden af siden
Scroll to top	Ruller op til toppen af siden
Scroll left	Ruller en lille smule til venstre på siden
Scroll right	Ruller en lille smule til højre på siden

Stemme Kommando (Det du siger højt)	Action (Hvad der sker når du siger kommando)
Scroll to left edge	Ruller helt til venstre på siden
Scroll to right edge	Ruller helt til højre på siden
Pan down	Ruller langsomt en lille smule ned på siden
Pan down {number}	Ruller langsomt en lille smule ned på det ønskede nummer (f.eks. når der kan rulles i flere koloner, som i indstillinger)
Pan up	Ruller langsomt en lille smule op på siden
Pan up {number}	Ruller langsomt en lille smule op på det ønskede nummer (f.eks. når der kan rulles i flere koloner, som i indstillinger)
Pan left	Ruller langsomt en lille smule til venstre på siden
Pan left {number}	Ruller langsomt en lille smule til venstre på det ønskede nummer
Pan right	Ruller langsomt en lille smule til højre på siden
Pan right {number}	Ruller langsomt en lille smule til højre på det ønskede nummer
Zoom in	Zoomer ind på siden
Zoom in {number}	Zoomer ind på det ønskede nummer
Zoom out	Zoomer ud på siden
Zoom out {number}	Zoomer ud på det ønskede nummer

Avancerede bevægelser

Nogle af de mere komplicerede bevægelser du kan gøre med stemmekontrol

Stemme Kommando (Det du siger højt)	Action (Hvad der sker når du siger kommando)
Drag from {number} to {number}	Trækker element fra det ønskede nummer til det ønskede nummer. F.eks til at bytte placering på apps.
Start drag {number}	Starter at trække det ønskede nummer
Drop {number}	Slipper det ønskede nummer
Tap and hold {number}	Tryk og hold på det ønskede nummer
3D Touch {number}	3D Touch på det ønskede nummer
Cancel gesture	Stopper den igangværende bevægelse

Flytte cursor i teksten (Move)

Du kan flytte cursor rundt i teksten, med følgende kommandoer. Man bruger linje, bogstav, ord, sætning, afsnit og markeret tekst som navigationspunkter.

Stemme Kommando (Det du siger højt)	Action (Hvad der sker når du siger kommando)
Move down	Flytter cursor en linje ned
Move up	Flytter cursor en linje op
Move left	Flytter cursor et bogstav til venstre
Move right	Flytter cursor et bogstav til højre
Move to beginning	Flytter cursor til begyndelsen af teksten
Move to end	Flytter cursor til slutningen af teksten
Move to beginning of word	Flytter cursor til begyndelsen af nuværende ord
Move to end of word	Flytter cursor til slutningen af nuværende ord
Move to beginning of sentence	Flytter cursor til starten af nuværende sætning
Move to end of sentence	Flytter cursor til slutningen af nuværende sætning
Move to beginning of paragraph	Flytter cursor til begyndelsen af nuværende afsnit
Move to end of paragraph	Flytter cursor til slutningen af nuværende afsnit
Move to beginning of line	Flytter cursor til begyndelsen af nuværende linje
Move to end of line	Flytter cursor til slutningen af nuværende linje
Move to beginning of selection	Flytter cursor til begyndelsen af nuværende markering
Move to end of selection	Flytter cursor til slutningen af nuværende markering
Move forward {count} characters	Flytter cursor frem med ønsket antal bogstaver
Move back {count} characters	Flytter cursor tilbage med ønsket antal bogstaver
Move forward {count} words	Flytter cursor frem med ønsket antal ord
Move back {count} words	Flytter cursor tilbage med ønsket antal ord
Move forward {count} sentences	Flytter cursor frem med ønsket antal sætninger
Move back {count} sentences	Flytter cursor tilbage med ønsket antal sætninger
Move forward {count} paragraphs	Flytter cursor frem med ønsket antal afsnit
Move back {count} paragraphs	Flytter cursor tilbage med ønsket antal afsnit
Move forward {count} lines	Flytter cursor frem med ønsket antal linjer
Move back {count} lines	Flytter cursor tilbage med ønsket antal linjer

Markering af tekst (Select)

Nogle gange kan det være godt at markere en tekst, for at slette noget inden i en sætning, eller afsnit. Eller for at skifte formatering af teksten osv. Her er kommandoerne til dette.

Stemme Kommando (Det du siger højt)	**Action (Hvad der sker når du siger kommando)**
Select all	Markerer al tekst
Select previous character	Markerer forrige bogstav
Select next character	Markerer næste bogstav
Select word	Markerer det nærmeste ord
Select previous word	Markerer forrige ord
Select next word	Markerer næste ord
Select sentence	Markerer nærmeste sætning
Select previous sentence	Markerer forrige sætning
Select next sentence	Markerer næste sætning
Select paragraph	Markerer nærmeste afsnit
Select previous paragraph	Markerer forrige afsnit
Select next sentence	Markerer næste afsnit
Select line	Markerer nærmeste linje
Select previous line	Markerer forrige linje
Select next line	Markerer næste linje
Select previous {count} characters	Markerer forrige ønskede antal bogstaver
Select next {count} characters	Markerer næste ønskede antal bogstaver
Select previous {count} words	Markerer forrige ønskede antal ord
Select next {count} words	Markerer næste ønskede antal ord
Select previous {count} sentences	Markerer forrige ønskede antal sætninger
Select next {count} sentences	Markerer næste ønskede antal sætninger
Select previous {count} paragraphs	Markerer forrige ønskede antal afsnit
Select next {count} paragraphs	Markerer næste ønskede antal afsnit
Select previous {count} lines	Markerer forrige ønskede antal linjer
Select next {count} lines	Markerer næste ønskede antal linjer
Deselect that	Fjerner aktuelle markering

Slet tekst (Delete)

Hvordan du kan slette forskellige dele af din tekst med stemmekommandoer.

Stemme Kommando (Det du siger højt)	Action (Hvad der sker når du siger kommando)
Delete that	Sletter forrige bogstav eller valgt markering
Delete all	Sletter al tekst
Delete character	Sletter bogstavet foran cursor
Delete previous character	Sletter forrige bogstav
Delete next character	Sletter næste bogstav
Delete word	Sletter det ord cursor er tættest på
Delete previous word	Sletter forrige ord
Delete next word	Sletter næste ord
Delete sentence	Sletter den sætning cursor står i
Delete previous sentence	Sletter forrige sætning
Delete next sentence	Sletter næste sætning
Delete paragraph	Sletter det afsnit cursor står i
Delete previous paragraph	Sletter forrige afsnit
Delete next sentence	Sletter næste afsnit
Delete line	Sletter den linje cursor står i
Delete previous line	Sletter forrige linje
Delete next line	Sletter næste linje
Delete previous {count} characters	Sletter forrige ønskede antal bogstaver
Delete next {count} characters	Sletter næste ønskede antal bogstaver
Delete previous {count} words	Sletter forrige ønskede antal ord
Delete next {count} words	Sletter næste ønskede antal ord
Delete previous {count} sentences	Sletter forrige ønskede antal sætninger
Delete next {count} sentences	Sletter næste ønskede antal sætninger
Delete previous {count} paragraphs	Sletter forrige ønskede antal afsnit
Delete next {count} paragraphs	Sletter næste ønskede antal afsnit
Delete previous {count} lines	Sletter forrige ønskede antal linjer
Delete next {count} lines	Sletter næste ønskede antal linjer

Redigere tekst

Her kan du finde kommandoer til at kopiere, klippe, sætte ind og mange andre gode muligheder for at redigere i en tekst.

Stemme Kommando (Det du siger højt)	Action (Hvad der sker når du siger kommando)
Undo that	Fortryd sidste indtastning
Redo that	Fortryd din sidste fortrydning
Cut that	Klip valgte markering (kræver at du har markeret tekst inden)
Copy that	Kopier valgte markering (kræver at du har markeret tekst inden)
Paste that	Sætter kopieret tekst ind foran coursor
Capitalize that	Gør første bogstav stort i valgte markering
Lowercase that	Gør alle bogstaver små i valgte markering
Uppercase that	Gør alle bogstaver STORE i valgte markering
Bold that	Gør valgte markering **fed**
Italicize that	Gør valgte markering *kursiv*
Underline that	Gør valgte markering <u>understreget</u>

Kommandoer der styrer funktioner i din enhed

Hvordan skrue op og ned for volumen eller tage et skærmbillede mm.

Stemme Kommando (Det du siger højt)	Action (Hvad der sker når du siger kommando)
Turn down Volume	Skruer op for volumen
Turn up Volume	Skruerned for volumen
Mute sound	Slukker for lyden
Unmute sound	Tænder for den slukkede lyd
Rotate to landscape	Roter skærmen til lanskab (skærmen liggende)
Rotate to portrait	Roter skærmen til portræt (skærmen stående)
Lock screen	Slukker skærmen
Make emergency call	Makes emergency call
Shake device	Ryster enheden (kan bruges som fortryd hvis enheden er sat op til det)
Triple press home button	Trykker tre gange på hjem knappen. Kan bruges til at tænde/slukke for tilgængelighedsfunktioner
Triple Press side button	Trykker tre gange på sideknappen. Kan bruges til at tænde/slukke for tilgængelighedsfunktioner
Take screenshot	Tager et skærmbillede
Reboot device	Genstarter enheden